3 電子メールの設定方法について

(1) Netscape Communicator 4.5(Messenger)の設定方法

Netscape Communicator 4.5 が、正常にインストールされ、インターネットに接続していることとしてその後の設定を進めます。その方法は、次のとおりです。

ア 設定画面の表示

イ メールとグループの設定

「メールとグループ」の欄は、通常は初期 設定の状態で構いません。

「テキストのみのメッセージや記事の表示 方法」の欄は、通常「固定ピッチフォント」 を選択します。

カテゴリの中のメールとグループをクリックする、その下に図資3-2の詳細設定カテゴリが表示されます。


ウ 個人情報の設定

カテゴリ内の個人情報をクリックすると図資3・3の画面が表示されます。次に名前の欄に自分の氏名を入力します。入力は半角英数字がよいでしょう。なお、ここに記入した氏名は発信者の電子メールアドレスとともに受信者に送られますので、正確に記入してください。姓と名の間にスペースを入れることもできます。


電子メールアドレスの欄には京都みらいネットから発行されている電子メールアドレス(ID)を入力します。



図資3-1



図資3-2



図資3-3

エ メールサーバの設定

メールサーバをクリックすると図資3 - 4 の画面が表示されます。

「送信メール(SMTP)サーバ」の欄に半角英 小文字で「mx1.kyoto-be.ne.jp」と入力します。

次に「送信メールサーバのユーザ名」の欄に、あなたのメールIDの「@」より左の部分を入力します。

「abc-es@kyoto-be.ne.jp」なら「abc-es」の部分です。


「受信メールサーバ」の窓の右にある追加

オ 受信メールサーバの設定


をクリックすると図資3-5の「メールのプロパティ」の画面が表示されます。「全般」の「サーバ名」の欄には先ほど入力した「mx1.kyoto-be.ne.jp」をもう一度入力します。「サーバの種類」の欄には「POP3 サーバ」を選択します。ユーザ名の欄に、先に送信メールサーバの入力と同様にメールIDの@より左側を入力します。「パスワードを保存する」欄のチェックは、セキュリティ上の問題があるため空欄にしておきます。設定が終わればOKをクリックします。

カ コピーとフォルダの設定


コピーとフォルダをクリックすると図資3 - 6の画面が表示されます。「メールメッセージを送信するとき」の欄は、通常「フォルダにコピーを作成」のみ選択します。



図資3-4



図資3-5




図資3-6

キ 書式の設定

書式をクリックすると図資3 - 7の画面が表示されます。「メッセージの形式」の欄は「メッセージ作成にテキストエディタを使用する」を通常は選択します。次に「HTML メッセージを受信可能な一覧に入っていない受取人に HTML メッセージを送信するとき」の欄は一番上の「メッセージに・・・テキストのみで送信する」を通常は選択します。

最後に OK をクリックするとブラウザの画面に戻り、設定は終了します。



図資3-7

Netscape 、Netscape Navigator 及び Netscape のNロゴは、米国及びその他の諸国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。Netscape のロゴ、Netscape の製品名とサービス名は、Netscape Communications Corporation 社の商標です。(一部の国では、登録商標となっています。)

Netscape Navigator の著作権は、Netscape Communications 社に帰属します。

(ホームページ http://home.netscape.com/ja/)